

Необходимость внесения изменений в настройки определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии программного обеспечения.

1. Раздел. Установка программного обеспечения

1.1. Установите программу, используя сервис **"Play Market"**. Примите условия использования приложения. Нажмите кнопку **"Открыть"** и дождитесь запуска **"Мастера добавления аккаунта"**.




Рисунок 1

2. Раздел. Доступ к меню настроек





Рисунок 2

Нажмите кнопку **"Добавить Акк."** и далее выберите пункт **"SIP Making Calls"**.

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Настройка аккаунта



Аккаунт
<пусто>

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ваше имя
<пусто>

Логин
<пусто>

Пароль
<пусто>

Домен
<пусто>

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

Номер ГП
<пусто>

дополнения учетной записи

Спецфункции уч. записи

Дополнительно

Правило набора номера

Рисунок 3

	Параметр	Значение
1.	Аккаунт	"Логин" в Вашем Домене
2.	Ваше Имя	"Логин" в Вашем Домене
3.	Логин	"Логин" в Вашем Домене
4.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
5.	Домен	Название Вашего "Домена"

Нажмите кнопку **"Спецфункции уч. записи"** для продолжения настроек.

3.2. Настройка спецфункции учетной записи




Рисунок 4

	Параметр	Значение
6.	Вкл. Сообщ. & Статус	флаг установлен

Нажмите кнопку **"Назад"** для продолжения настроек и далее **"Дополнительно"**.

3.3. Настройка дополнительных параметров




Рисунок 5

	Параметр	Значение
6.	Одиночная Регистр.	флаг отсутствует

3.4. Настройка Расширенных параметров




Рисунок 6

3.5. Аудиокодеки для моб.




Рисунок 7

	Параметр	Значение
7.	G711a	флаг установлен
8.	G711u	флаг установлен
9.	GSM	флаг установлен
10.	iLBC	флаг установлен
	Другие кодеки	флаг отсутствует

3.6. Wi-Fi Аудио Кодеки




Рисунок 8

	Параметр	Значение
11.	G711a	флаг установлен
12.	G711u	флаг установлен
13.	GSM	флаг установлен
14.	iLBC	флаг установлен
	Другие кодеки	флаг отсутствует